

Kurzanleitung OpenCms: Arbeiten mit der Template-Ansicht

Um Ihre Seiten zu bearbeiten, gibt es zwei verschiedene Bearbeitungsmodi. **Die Inhaltselemente-Ansicht und die Template-Ansicht.**



In der **Inhaltselemente-Ansicht** können Sie bereits vorhandene blauen Container mit Inhalten füllen, also mit Texten, Bildern, Personen, etc.
Die blauen Container färben sich gelb, sobald Sie ein Element reinziehen.

In der **Template-Ansicht** können Sie die Seite mit Rows (Layout-Zeilen mit leeren Containern) ergänzen, wenn Sie mehr oder andere als die bereits angelegten Container für Ihre Inhalte benötigen.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung, wie Sie am einfachsten zwischen den beiden Ansichten wechseln.


Zunächst loggen Sie sich mit Ihren Nutzerdaten zur Bearbeitung Ihrer Seite ein. Sie sollten sich nun auf Ihrer Startseite befinden. Wählen Sie nun die Seite aus, die Sie ändern möchten.

Für gewöhnlich befinden Sie sich in der Inhaltselemente-Ansicht. Das sehen Sie daran, dass die Punkte zum Bearbeiten grau sind, wenn bereits Elemente auf der Website eingefügt wurden.




Manchmal ist auch ein roter Punkt in der Mitte des grauen Punkts, dieser bedeutet, dass ein Inhaltselement auf mehreren Seiten verwendet wird.

Wenn Sie auf den Zauberstab klicken, sehen Sie, dass Ihnen nun die Inhaltselemente zum Einfügen in die Container angezeigt werden.



2 Kurzanleitung OpenCms: Arbeiten mit der Template-Ansicht

Die einfachste Methode, um nun in die Template-Ansicht zu wechseln, ist über die **Tastenkombination STRG+e**. (Sollte die Tastenkombination nicht funktionieren, klicken Sie kurz in die Website und anschließend STRG+e.)



Nun erscheinen auf der Seite rote (statt graue) Punkte (vgl. Screenshot).


Klicken Sie dann auf den Zauberstab. Jetzt werden Ihnen über den Zauberstab die Template-Elemente zum Einfügen angezeigt.



Über **STRG+e** gelangen Sie auch wieder zurück zur Inhalts-Ansicht.


Eine weitere Möglichkeit, die Ansicht zu wechseln, ist Folgende:

Sie klicken auf den Zauberstab und sehen nun, dass Sie in der Inhaltselemente-Ansicht sind.



3 Kurzanleitung OpenCms: Arbeiten mit der Template-Ansicht


Wenn Sie nun das Dropdown-Menü über den Pfeil öffnen, können Sie auch zur Template-Ansicht gelangen.



Nach der Auswahl „Template-Elemente“, sehen Sie an den roten Punkten, dass Sie sich in der Template-Ansicht befinden.


Was können Sie in der Template-Ansicht bearbeiten?

Wenn Sie nun auf Layout-Zeile klicken, werden die verschiedenen Möglichkeiten der Aufteilung einer Zeile aufgelistet wie z. B. Row 1 Spalte (12 – Voll), Row 3 Spalten (4-4-4), etc.




Die Layout-Zeilen sind die Basis der Seite, damit sie diese später mit Inhalten füllen zu können.

Um eine Layout-Zeile, im System auch als „Row“ bezeichnet, einzufügen, gehen Sie vor wie bei den Inhaltselementen und fahren mit der Maus über das Sushi-Menü (die 9 kleinen Quadrate rechts), klicken und halten die Maus gedrückt. Jetzt können Sie die Zeile an die entsprechende Stelle auf Ihrer Seite ziehen.



Empfehlungen für den sinnvollen Einsatz der unterschiedlichen Elemente finden Sie am Ende.

Achtung bei den 6-6-Elementen!



Bei der Aufteilung 6-6 gibt es unterschiedliche Varianten.

Das Element „6-6 Alle Bildschirmgrößen“ sollten Sie nie verwenden! (Sonst wird in der Mobilversion der Inhalt viel zu klein dargestellt). Ausnahmen sind ggf. Iconboxen.

Wenn Sie wenig Inhalt in einer Spalte haben, ist es wichtig, dass Sie **„ab Bildschirmgröße MD“** auswählen, die Zweispaltigkeit wird dann ab einer mittleren Größe (Tablet) angezeigt; in der Mobilversion ist die Darstellung einspaltig.

Sollten Sie zwei Spalten haben, die inhaltsreicher sind, empfiehlt sich ggf. die Variante **„ab Bildschirmgröße LG“**. Dann werden auf dem Tablet die beiden Spalten untereinander angezeigt.

Kontrollieren Sie Ihre Seite am besten immer durch Zusammenschieben, ob es sowohl in der Handy-, Tablet- als auch in der Desktopvariante passt!

Eine Row ist immer so eingestellt, dass die einzelnen Spalten in einer Zeile die gleiche Höhe haben. Das ist von Vorteil, wenn die Inhalte der Elemente in etwa mit gleicher Anzahl an Text und Bild befüllt werden.



5 Kurzanleitung OpenCms: Arbeiten mit der Template-Ansicht


Wenn dies nicht der Fall ist, sollte man die Einstellungen entsprechend anpassen.

In diesem Beispiel sehen Sie, dass die rechte rote Spalte wesentlich weniger Inhalt als die linke hat. Die Spalten sind noch so eingestellt, dass sie die gleiche Höhe haben. Dadurch wird der rechte Inhalt in die Länge gezogen und es entsteht sehr viel Leerraum.



Indem Sie die Einstellungen der Layout-Zeile in der Template Ebene öffnen, können Sie das ändern.

Wechseln Sie mit Strg+e in die Template-Ebene. Gehen Sie mit der Maus über den kleinen roten Kreis, damit sich das Menü öffnet. Hier klicken Sie das Rädchen für die Einstellungen an.



Hier können Sie den Haken unter dem letzten Punkt „Spalten gleicher Höhe“ entfernen und mit „OK“ bestätigen.

Jetzt passt sich die Größe der Spalte dem jeweiligen Inhalt an.



Empfehlungen zur Verwendung der Rows:

Row	Üblicher Verwendungszweck
Row 1 Spalte 12 Voll	Überschriften Text mit großem Bild (Aufmacher, wenig Text)
Row 2 Spalten (4-4-4) Row 4 Spalten (3-3-3-3)	Personen Icon-Boxen Bildkacheln Wenig Text Text-Bild-Element
Row 2 Spalten (8-4)	Inhaltselement (viel Text) Links Text, rechts Person, Icon-Box, Link-Sequenz, Bildkachel ...
Row 2 Spalten (9-3)	Links Text, rechts Personen, Icon-Box, Linksequenz, Bildkachel etc.
Row 2 Spalten 6-6: Ab Bildschirmgröße MD	Spalten mit überschaubarem Text Personen
Row 2 Spalten 6-6: Ab Bildschirmgröße LG	Spalten mit mehr Text und ggf. Bild Linksequenzen Personen mit viel Text
Row 2 Spalten 6-6: Alle Bildschirmgrößen	Nur in Ausnahmefällen, z. B. bei Bildkacheln
Row 2 Spalte 9-3	Karten
Row 6 Spalten 2-2-2-2-2-2	Nur für sehr kleine Iconboxen oder Bildkacheln

Beispiele hierfür sehen Sie auf dieser Seite:

<https://www.bistum-trier.de/support/opencms/musterseiten-fuer-redakteurinnen/muster-style-moeglichkeiten-basis/>

Hinweise:

- Texte sollen nicht in voller Breite erscheinen, nutzen Sie hierfür z. B. die Row 2 Spalten 8-4. Ausnahme sind sehr kurze Texte (1 – 3 Zeilen in der Desktop-Variante)
- In der linken Spalte sollte kein Weißraum entstehen, also sollte die linke Spalte immer die längere sein
- Beispiele für Musterseiten und wie man sie aufteilen kann, finden Sie auf unseren Support-Seiten unter <https://www.bistum-trier.de/support/opencms/musterseiten-fuer-redakteurinnen/uebersicht/>